

青橙无线眼镜SDK使用说明

更新记录:

1.介绍

1.1SDK的作用

2.API 说明

2.0接入条件

2.1 SDK需要的权限

2.2接入条件

2.3.1API

扫描设备

设备连接:BleOperateManager.getInstance()

设备连接:BleOperateManager.getInstance()

2.3.2功能列表:

同步时间

眼镜电量

读取眼镜版本信息

控制眼镜拍照

控制眼镜录像

控制眼镜录音

控制智能识图，上报缩略图

BT配对

眼镜音量控制

眼镜未同步的媒体数量

青橙无线眼镜SDK使用说明

1. Author: James

2. Shenzhen QC.wireless Technology Co., Ltd.

3. Version: 1.0.0

更新记录:

1. (2025/07/23) 扫描,连接,测量指令
2. (2025/07/23) 增加设置指令

1.介绍

1.1SDK的作用

向合作伙伴公司提供可与青橙无线设备一起使用的Android眼镜SDK，该设备为主要眼镜或其他设备提供基本功能和高级功能。 该文档旨在解释API的使用上下文，功能等。 预期读者和阅读建议附件1中显示了本文中预期的读者和读者建议。

阅读者	作用
软件架构工程师	架构分析和技术指导
android开发工程师	具有一定的android开发能力，了解Ble，wifi相关开发技术

2.API 说明

2.0接入条件

Android 5.0以上版本， Bluetooth 4.0以上.

2.1 SDK需要的权限

```
//网络权限
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
//蓝牙相关权限
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"
/>
//存储相关权限
<uses-permission
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission
android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
```

2.2接入条件

- 青橙无线眼镜
- 青橙无线SDK及文档

2.3.1API

扫描设备

```
//开始
BleScannerHelper.getInstance().scanDevice(final Context context,
UUID mUuid, final ScanWrapperCallback scanCallBack);
//结束
BleScannerHelper.getInstance().stopScan(Context context)
//指定设备扫描
BleScannerHelper.getInstance().scanTheDevice(final Context context,
final String macAddress, final OnTheScanResult scanResult)
```

设备连接:BleOperateManager.getInstance()

```
//直连
BleOperateManager.getInstance().connectDirectly(smartWatch.deviceAddresses)
//扫描连接
BleOperateManager.getInstance().connectWithScan(smartWatch.deviceAddresses)
//断开
BleOperateManager.getInstance().unBindDevice()
//重连
BleOperateManager.getInstance().setNeedConnect(boolean needConnect)
//关闭蓝牙时调用
BleOperateManager.getInstance().setBluetoothTurnOff(false)
BleOperateManager.getInstance().disconnect()
```

```
//打开系统蓝牙监听
```

```
BleOperateManager.getInstance().setBluetoothTurnOff(true)
```

请注意 sample 的MyApplication的注册监听，要先注册才能收到蓝牙的连接，断开事件

设备连接:BleOperateManager.getInstance()

```
//注册眼镜事件上报监听
```

```
LargeDataHandler.getInstance().addOutDeviceListener(100,  
deviceNotifyListener)
```

```
inner class MyDeviceNotifyListener : GlassesDeviceNotifyListener() {  
  
    @RequiresApi(Build.VERSION_CODES.O)  
    override fun parseData(cmdType: Int, response:  
GlassesDeviceNotifyRsp) {  
        when (response.loadData[6].toInt()) {  
            //眼镜电量上报  
            0x05 -> {  
                //当前电量  
                val battery = response.loadData[7].toInt()  
                //是否在充电  
                val changing = response.loadData[8].toInt()  
            }  
            //眼镜通过快捷识别  
            0x02 -> {  
                if (response.loadData.size > 9 &&  
response.loadData[9].toInt() == 0x02) {  
                    //要设置识别意图: eg 请帮我看看眼前是什么, 图片中的内容  
                }  
                //获取图片缩略图  
                LargeDataHandler.getInstance().getPictureThumbnails  
{ cmdType, success, data ->  
                    //请将data存入路径,jpg的图片  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

0x03 -> {
    if (response.loadData[7].toInt() == 1) {
        //眼镜启动麦克风开始说话
    }
}
//ota 升级
0x04 -> {
    try {
        val download = response.loadData[7].toInt()
        val soc = response.loadData[8].toInt()
        val nor = response.loadData[9].toInt()
        //download 固件下载进度 soc 下载进度 nor 升级进度
    } catch (e: Exception) {
        e.printStackTrace()
    }
}

0x0c -> {
    //眼镜触发暂停事件，语音播报
    if (response.loadData[7].toInt() == 1) {
        //to do
    }
}

0x0d -> {
    //解除APP绑定事件
    if (response.loadData[7].toInt() == 1) {
        //to do
    }
}
//眼镜内存不足事件
0x0e -> {

}
//翻译暂停事件

```

```
0x10 -> {  
  
}  
//眼镜音量变化事件  
0x12 -> {  
    //音乐音量  
    //最小音量  
    response.loadData[8].toInt()  
    //最大音量  
    response.loadData[9].toInt()  
    //当前音量  
    response.loadData[10].toInt()  
  
    //来电音量  
    //最小音量  
    response.loadData[12].toInt()  
    //最大音量  
    response.loadData[13].toInt()  
    //当前音量  
    response.loadData[14].toInt()  
  
    //眼镜系统音量  
    //最小音量  
    response.loadData[16].toInt()  
    //最大音量  
    response.loadData[17].toInt()  
    //当前音量  
    response.loadData[18].toInt()  
  
    //当前的音量模式  
    response.loadData[19].toInt()  
  
}  
}  
}  
}
```

2.3.2功能列表:

同步时间

```
LargeDataHandler.getInstance().syncTime { _, _ -> }
```

眼镜电量

```
//添加电量监听
LargeDataHandler.getInstance().addBatteryCallBack("init") { _,
response ->

}
//电量
LargeDataHandler.getInstance().syncBattery()
}
```

读取眼镜版本信息

```
LargeDataHandler.getInstance().syncDeviceInfo { _, response ->
    if (response != null) {
        //wifi 固件版本
        response.wifiFirmwareVersion
        //wifi 产品版本
        response.wifiHardwareVersion
        //蓝牙产品版本
        response.hardwareVersion
        //蓝牙固件版本
        response.firmwareVersion
    }
}
}
```

控制眼镜拍照

```
LargeDataHandler.getInstance().glassesControl(
    byteArrayOf(0x02, 0x01, 0x01)
) { _, it ->
    if (it.dataType == 1 && it.errorCode == 0) {
        when (it.workTypeIng) {
            2 -> {
                //眼镜正在录像
            }
            4 -> {
                //眼镜正在传输模式
            }
            5 -> {
                //眼镜正在OTA模式
            }
            1, 6 ->{
                //眼镜正在拍照模式
            }
            7 -> {
                //眼镜正在AI对话
            }
            8 ->{
                //眼镜正在录音模式
            }
        }
    } else {
        //执行开始和结束
    }
}
```

控制眼镜录像

```
//videoStart true 开始录制 false 停止录制
val videoStart=true
```



```

val value = if (videoStart) 0x02 else 0x03
LargeDataHandler.getInstance().glassesControl(
    byteArrayOf(0x02, 0x01, value.toByte())
) { _, it ->
    if (it.dataType == 1) {
        if (it.errorCode == 0) {
            when (it.workTypeIng) {
                2 -> {
                    //眼镜正在录像
                }
                4 -> {
                    //眼镜正在传输模式
                }
                5 -> {
                    //眼镜正在OTA模式
                }
                1, 6 ->{
                    //眼镜正在拍照模式
                }
                7 -> {
                    //眼镜正在AI对话
                }
                8 ->{
                    //眼镜正在录音模式
                }
            }
        } else {
            //执行开始和结束
        }
    }
}
}

```

控制眼镜录音

```
//recordStart true 开始录制 false 停止录制
val recordStart=true
val value = if (recordStart) 0x08 else 0x0c
LargeDataHandler.getInstance().glassesControl(
    byteArrayOf(0x02, 0x01, value.toByteArray())
) { _, it ->
    if (it.dataType == 1) {
        if (it.errorCode == 0) {
            when (it.workTypeIng) {
                2 -> {
                    //眼镜正在录像
                }
                4 -> {
                    //眼镜正在传输模式
                }
                5 -> {
                    //眼镜正在OTA模式
                }
                1, 6 ->{
                    //眼镜正在拍照模式
                }
                7 -> {
                    //眼镜正在AI对话
                }
                8 ->{
                    //眼镜正在录音模式
                }
            }
        } else {
            //执行开始和结束
        }
    }
}
```

控制智能识图，上报缩略图

```
//thumbnailSize 0..6
val thumbnailSize=0x02
LargeDataHandler.getInstance().glassesControl(
    byteArrayOf(
        0x02,
        0x01,
        0x06,
        thumbnailSize.toByte(),
        thumbnailSize.toByte(),
        0x02
    )
) { _, it ->
    if (it.dataType == 1) {
        if (it.errorCode == 0) {
            when (it.workTypeIng) {
                2 -> {
                    //眼镜正在录像
                }
                4 -> {
                    //眼镜正在传输模式
                }
                5 -> {
                    //眼镜正在OTA模式
                }
                1, 6 ->{
                    //眼镜正在拍照模式
                }
                7 -> {
                    //眼镜正在AI对话
                }
                8 ->{
                    //眼镜正在录音模式
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        } else {
            //触发AI拍照，上报缩略图会收到上报指令
        }
    }
}

```

BT配对

```

//BT扫描
BleOperateManager.getInstance().classicBluetoothStartScan()
//BluetoothReceiver
BluetoothDevice.ACTION_FOUND -> {
    val device =
        intent.getParcelableExtra<BluetoothDevice>
(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE)
    if (device != null) {
        //发现设备，当蓝牙地址和当前 BLE地址相等调用配对

        BleOperateManager.getInstance().createBondBluetoothJieLi(device)
    }
}

```

眼镜音量控制

```

//读取音量控制
LargeDataHandler.getInstance().getVolumeControl { _, response ->
    if (response != null) {
        //眼镜音量 音乐最小值 最大值 当前值
        response.minVolumeMusic
        response.maxVolumeMusic
        response.currVolumeMusic
        //眼镜电话 电话最小值 最大值 当前值
        response.minVolumeCall
    }
}

```

```

        response.maxVolumeCall
        response.currVolumeCall
        //眼镜系统 系统最小值 最大值 当前值
        response.minVolumeSystem
        response.maxVolumeSystem
        response.currVolumeSystem
        //眼镜当前的模式
        response.currVolumeType
    }
}

```

眼镜未同步的媒体数量

```

LargeDataHandler.getInstance().glassesControl(byteArrayOf(0x02, 0x04))
{ _, it ->
    //it.imageCount    图片数量
    //it.videoCount    视频数量
    //it.recordCount   录音数量
    if (it.dataType == 4) {
        val mediaCount = it.imageCount + it.videoCount + it.recordCount
        if (mediaCount > 0) {
            //眼镜有多少个媒体没有上传
        } else {
            //无
        }
    }
}
}

```